



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Genesys Administrator Extension Help

IPs Implantados

IPs Implantados

Índice

- **1 IPs Implantados**
 - 1.1 Configurações de Permissão de Tenancy
 - 1.2 Outras Ações

O painel **IPs Implantados** exibe uma lista de Pacotes de Instalação (IPs) que foram implantados e que você tem os privilégios de função necessários para ver. Esta lista fornece as seguintes informações sobre cada IP implantado:

- **Nome** — O nome do IP.
- **Versão** — Uma versão que foi designada pela pessoa que implantou o IP.
- **Atual** — Indica se o IP é a última implantação de sucesso do tenant.
- **Perfil** — O tipo de perfil do IP.
- **Estado** — Indica se a implantação teve êxito ou não.
- **Concluído** — A data e a hora em que a implantação do IP terminou.

Configurações de Permissão de Tenancy

A Implantação de Solução respeita as configurações de permissão de tenancy. Você pode acessar apenas os objetos para os quais tem permissão de acesso.

Você pode filtrar o conteúdo dessa lista de dois modos:

- Digite o nome de um objeto ou parte dele no campo **Filtro Rápido**.
- Clique no botão **Filtro de Tenant** para abrir o painel **Filtro de tenant**. Neste painel, marque a(s) caixa(s) de seleção ao lado dos tenants que quer selecionar. Use o campo **Filtro Rápido** nesse painel para filtrar a lista de tenants.

Você pode classificar os IPs na lista, clicando no cabeçalho de uma coluna. Clicar no cabeçalho de uma coluna mais uma vez reverte a ordem da classificação.

Outras Ações

Para visualizar informações adicionais, clique em um IP na lista. Um novo painel abre à direita. As ações a seguir estão disponíveis:

- Para remover da lista uma instância de implantação, clique em **Excluir**. Isso não exclui o IP do banco de dados. Apenas remove o item de histórico correspondente da lista que é exibida nessa tela.
- Para reimplantar um IP já implantado ou reiniciar uma implantação executada anteriormente, clique em **Reimplantar**. Isso inicia o assistente de implantação e preenche os seus campos com os valores que são usados para implantar o IP. Você pode alterar esses valores, conforme necessário. Você terá que fornecer as suas credenciais para a implantação; esses valores não são preenchidos.
- Para exportar um arquivo que contenha essas propriedades, o resumo e as ações de um IP para fins de auditoria, selecione um IP e clique em **Exportar**.
- Visualize o histórico de alterações da implantação no painel **Log de Implantação** clicando no botão **Relacionado** e selecionando **Log de Implantação**.

Alguns IPs podem ter versões adicionais disponíveis que permitam atualizar ou fazer rollback para o IP implantado atualmente. Se sim, você verá botões adicionais chamados **Perfil da Implantação:atualizar para (número da versão)** e/ou **Perfil da Implantação:fazer rollback para (número da versão)**. Ao clicar nesses botões, o assistente de implantação é ativado para concluir a ação.

Durante uma implantação, o painel **Ações** é exibido à direita da lista **IPs Implantados**. Durante a implantação, ações são listadas conforme são concluídas. Após a implantação ter sido concluída, você pode visualizar a lista inteira se movimentando nela.